

# Merubah Start Menu di Microsoft Windows

**Yeni Setiawan**

Yeni-setiawan@hotpop.com

## ***Lisensi Dokumen:***

*Copyright © 2004 IlmuKomputer.Com*

*Seluruh dokumen di **IlmuKomputer.Com** dapat digunakan, dimodifikasi dan disebarkan secara bebas untuk tujuan bukan komersial (nonprofit), dengan syarat tidak menghapus atau merubah atribut penulis dan pernyataan copyright yang disertakan dalam setiap dokumen. Tidak diperbolehkan melakukan penulisan ulang, kecuali mendapatkan ijin terlebih dahulu dari **IlmuKomputer.Com**.*

Sebenarnya artikel ini sudah lama beredar. Penulis menuliskannya untuk tujuan dokumentasi dan memudahkan komputan (pemakai komputer) yang belum mengetahuinya.


Sebenarnya ada banyak cara untuk mengganti tulisan START pada start menu:

1. menggunakan MS DOS atau teks editor lainnya.
2. menggunakan Resource Hacker.
3. menginstal WinBoost di komputer Anda.

Yang akan kita bahas kali ini adalah cara merubah start menu itu menggunakan software Resource Hacker buatan Pak Angus Johnson yang bisa Anda dapatkan lewat URL <http://rpi.net.au/~ajohnson/resourcehacker>. (Jika URL sudah berubah silahkan Googling saja)

Inti dari windows adalah file explorer.exe, di file itu pula tulisan start pada menu tersimpan. INGAT, copy dulu file explorer.exe itu menjadi (misalnya) explo.exe dan letakkan di folder yang sama dengan folder aslinya (C:\Windows). Hal ini bertujuan jika terjadi kesalahan, kita masih punya file originalnya.

Buka Resource Hacker, lalu klik File-Open. Cari file explo.exe di C:\Windows.



klik String Table, klik angka 37 (atau mungkin di tempat lain) dan lihat di box sebelah kanan. Anda akan melihat tulisan “start”.

Pastikan tulisan “start” yang Anda lihat berada satu group dengan tulisan “There was an internal error....”, jika tidak carilah tulisan “start” yang lain.

Rubahlah tulisan “start” itu sesuka hati.

Selanjutnya klik tombol “Compile Script” untuk menyimpan perubahan sementara.

Jika Anda ingin merubah tulisan yang lain (misalnya menu dalam start menu, terdapat dalam box menu) silahkan dicari-cari sendiri. Semua perubahan akan aman selama Anda hanya merubah segala tulisan yang berada dalam tanda petik.

Jika Anda menemukan tanda “&” (tanpa petik) di dalam/antara tulisan-tulisan tersebut, artinya adalah karakter sesudah tanda “&” adalah area hotspot.

Misalnya tulisan “&Search”, maka dalam menu nanti akan muncul sebagai Search. Sehingga setelah menekan tombol Windows di keyboard Anda bisa langsung mengakses menu search hanya dengan menekan tombol “S” di keyboard.

Jika perubahan sudah cukup, klik File-Save. Resource Hacker bisa Anda tutup.

Langkah selanjutnya adalah mengganti file explorer.exe asli dengan explo.exe yang telah kita modifikasi.

INGAT, selama komputer berjalan dalam sistem Windows, kita tidak bisa melakukan perubahan apapun pada file explorer.exe yang asli karena file itu selalu dipakai. Karena itu kita akan melakukan perubahan lewat mode DOS.

Langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. restart komputer pada DOS Mode.  
jika komputer Anda tidak terdapat pada fasilitas ini, tekan F8 atau tombol Ctrl ketika komputer sedang boot. Pilih MS DOS mode pada menu yang muncul.  
Jika cara ini juga tidak berhasil, terpaksa Anda harus menggunakan disket startup dan boot melalui disket (mengcopy file command.com ke disket sudah cukup untuk membuat sebuah

boot disk)

2. rename file explorer.exe asli ke nama lain sebagai cadangan:

jika belum di direktori windows,

```
C:\>CD WINDOWS
```

```
C:\WINDOWS> REN EXPLORER.EXE EXP-ASLI.EXE
```

rubah explo.exe ke explorer.exe

```
C:\WINDOWS> REN EXPLO.EXE EXPLORER.EXE
```


3. restart kembali komputer Anda.

Atau jika Anda menginginkan cara praktis tanpa harus mengetik perintah DOS, buatlah sebuah file bernama AUTOEXEC.BAT dan letakkan di folder C:\ dengan isi sebagai berikut:

```
@ECHO OFF
CLS
REN %WINDIR%\EXPLORER.EXE %WINDIR%\EXP-ASLI.EXE
REN %WINDIR%\EXPLO.EXE %WINDIR%\EXPPLORER.EXE
```

Kemudian restart komputer, maka perubahan sudah terjadi sendiri. Anda bisa membuat file ini menggunakan notepad, wordpad atau program apapun yang bisa dipakai untuk menulis.

Jika tidak terjadi kesalahan, maka tombol start Anda tulisannya sudah berubah menjadi misalnya:



**Tips:**

1. Biasakan untuk membuat salinan file asli dari program yang akan diotak-atik
2. Tempat tulisan yang bisa kita rubah biasanya terdapat pada Dialog, String Table maupun Menu.
3. File-file yang bisa dimodifikasi untuk mempercantik Windows Anda misalnya: explorer.exe, rundll.exe, \*.cpl.